

Upgrade von Windows Home auf Pro

Wer die aktuelle Version von Windows 10 Home installiert hat, wechselt in die Systemsteuerung und wählt hier den Punkt „**Windows Product Key ändern**“ an. In das Eingabefeld wird der folgende Schlüssel „**VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T**“ eingetippt.

Anschließend soll der Upgrade-Prozess auf die Pro-Version erfolgen.

Der von Microsoft veröffentlichte Schlüssel dient dabei allerdings nur als Platzhalter und aktiviert Windows 10 Pro nicht automatisch.

Stattdessen muss der Nutzer im Anschluss einen berechtigten Key für Windows 10 Pro eingeben, um das Betriebssystem zu aktivieren.

Fehler 0xc004f050 beim Upgrade

Kommt es bei dem Upgrade auf Windows 10 Pro zu dem Fehler **0xc004f050**, kann es helfen, das Netzwerk Kabel zu ziehen bevor man den Produktkey eingibt.

weitere Upgrade Keys

RTGN2-WBM6X-WH7WW-R3HRX-6CM9B
29DM7-NXTFQ-B3FD8-Q6WBQ-BG8KB
QN48M-73R3C-99XGK-GT6XY-3GMCY
4TTGV-6NVJH-GH8XT-J7RDK-Y7TTM
K43TY-22NX2-P78G6-4RW9J-RX7PY
N69QH-4HV2T-WHP4C-PTFMM-VQVPY
H36J3-NWCDF-8DTWB-P49MF-8426M
2CBMN-86R63-XTPF4-B2VMQ-PYRXB
8D22N-Q27PH-FHHF3-2VH8R-TVHPY
BGFYX-CMNX8-84FHF-Y4BBQ-BG8KB

From:

<http://dokuwiki.atlas-brb.net/> - **Wissensdatenbank**

Permanent link:

<http://dokuwiki.atlas-brb.net/doku.php?id=windows:10:editionswechsel>

Last update: **2022/10/10 13:16**

